

2014年4月22日

図化名人 GE2/SA2 への移行手順について

アジア航測株式会社

本文書は、図化名人 GE ServiceRelease 2、図化名人 SA ServiceRelease 2 (DGN 版) をお使いであった方のみ必要な移行手順になります。図化名人 GE2/SA2 から初めてお使いの方には必要ありません。

1. 移行作業を伴う変更点

- ・ カメラデータや TKY2JGD.par 等のデータの場所が変更になりました。それに伴い、データを所定のフォルダにコピーする必要があります。
- ・ 数値図化のカテゴリーテーブルが新形式のレイヤーテーブルに変更されました。それに伴い、プロジェクトやカテゴリーテーブルを新形式に変更させる必要があります。

2. 旧バージョンからの移行について

2.1. カメラデータの場所変更 (GE ServiceRelease 2 → GE2 のみ)

- ・ 下表(1)(2)のカメラパラメータに関するファイルを以下の位置にコピーする必要があります。

【コピー元】

旧バージョンの図化名人のインストールフォルダにある「Parameter」フォルダ下

※デフォルトの場合、「C:\¥AAS¥図化名人¥Parameter」

表 カメラデータとファイル名種別

種別	ファイル名
(1) カメラリスト	CameraList.txt
(2) 個々のカメラデータ	(カメラ名) .dat ※登録されているカメラの数だけファイルがある

【コピー先】

※お使いの PC によってコピー先が異なりますのでご注意ください。

◆Windows XP の場合 (Microsoft のサポートは 2014 年 3 月で終了しています。)

C:\¥Documents and Settings¥All Users¥Application Data¥AAS¥ZukaMeijin¥Common

◆Windows Vista / Windows7 の場合

C:¥ProgramData¥AAS¥ZukaMeijin¥Common

(1) カメラリスト

登録しているカメラのリストを記したファイルが、「CameraList.txt」というファイル名で、旧バージョンの図化名人インストールフォルダの「Parameter」フォルダに入っています。この CameraList.txt を上記の【コピー先】にコピーしてください。

(2) 個々のカメラデータ

旧バージョンのカメラデータは、「(カメラ名).dat」というファイル名で、旧バージョンの図化名人インストールフォルダの「Parameter」フォルダに全て入っています。カメラデータ全てを、上記の【コピー先】にコピーしてください。

※「Opening.dat」というファイルはカメラデータではありませんので、コピーしないで下さい。

2.2.TKY2JGD.par の場所変更

- ・ 日本測地系から世界測地系への変換パラメータファイル「TKY2JGD.par」を所定の位置にコピーする必要があります。

※参照データとして 50m メッシュ標高データをご使用の場合のみ必要となります

【コピー元】

旧バージョンの図化名人のインストールフォルダ直下の「TKY2JGD.par」ファイル

※デフォルトインストールの場合、「C:¥AAS¥図化名人¥TKY2JGD.par」

【コピー先】

(1) 図化名人 GE2

◆Windows XP の場合（Microsoft のサポートは 2014 年 3 月で終了しています。）

C:¥Documents and Settings¥All Users¥Application Data¥AAS¥ZukaMeijin¥Common

◆Windows Vista / Windows7 の場合

C:¥ProgramData¥AAS¥ZukaMeijin¥Common

(2) 図化名人 SA2

◆Windows XP の場合（Microsoft のサポートは 2014 年 3 月で終了しています。）

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\AAS

ZukaMeijinSA\Common

◆Windows Vista / Windows7 の場合

C:\ProgramData\AAS\ZukaMeijinSA\Common

2.3. ジオイドデータの場所変更（SA ServiceRelease 2 → SA2 のみ）

- ・ 日本ジオイド 2000 ファイルまたは世界のジオイド（あるいは両方）を所定の位置にコピーする必要があります。

【コピー元】

旧バージョンの図化名人のインストールフォルダの下の「Geoid」フォルダ下

※デフォルトの場合、「C:\AAS\図化名人\Geoid」

表 ジオイド種別とファイル名種別

種別	ファイル名
日本ジオイド 2000	gsigeome.ver4 または gsigeome.ver5
世界ジオイド (EMG96)	WW15MGH.DAC

【コピー先】

◆Windows XP の場合（Microsoft のサポートは 2014 年 3 月で終了しています。）

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\AAS\ZukaMeijinSA\Geoid

◆Windows Vista / Windows7 の場合

C:\ProgramData\AAS\ZukaMeijinSA\Geoid

2.4. 数値図化について

- ・ 数値図化・編集アプリケーションマニュアルの第 6 章「旧バージョン変換についての解説」を参照してください。

以上